

CONFIGURACION Y ACCESO DE CUENTAS

DPANEL

Acceso a la configuración general del Hosting <http://www.tudominio.com.ar/>

<http://www.tudominio.com.ar/dpanel>

Usuario: dominio

Contraseña: xxxxx

Desde este panel de control pueden cambiar las cuentas de correo a su gusto o cambiar las contraseñas de las mismas, quitar o agregar.



CASILLAS DE CORREO (ejemplo con una cuenta)

Usuario cuantanombre@tudominio.com.ar contraseña: xxxxx (colocar contraseña) (para la creación de contraseña debe contener al menos una letra Mayúscula y la combinación alfanumérica)

CONFIGURACION

Agregar cuenta en Outlook / Live /etc

Herramientas/cuentas

Agregar Correo

Nombre de Visualización de Cuenta: NOMBRE COMPLETO de quien usará la cuenta

Dirección de correo electrónico: cuantanombre@tudominio.com.ar (completa)

Mi Servidor de Correo Entrante es: POP3

Servidor de correo Entrante: mail. tudominio.com.ar

Servidor de correo Saliente: mail. tudominio.com.ar

Nombre de Cuenta: cuantanombre@tudominio.com.ar (completa)

Contraseña: xxxxx

Para configurar el envío de e-mails (usuario SMTP), debe activar la casilla:

\\\"Mi servidor requiere autenticación\\\" y activar la opción \\\"usar los Mismos datos que en pop3\\\"

El puerto que se utiliza por defecto es el 587

Correo Saliente (SMTP) (por defecto esta el 25 reemplazarlo por el 587)

IMPORTANTE (PARA SIEMPRE TENER ESPACIO EN LAS CUENTAS DE CORREO)

Para evitar que la casilla de correo se llene, por favor destilar la opción que dice Dejar una copia de los mensajes en el servidor. Podemos almacenarlos algunos días, para poder chequear desde distintos dispositivos (celus o tablets), tildarlo y marcar la cantidad de días. Es importante que los correos se descarguen en alguna pc para asegurarnos que siempre habrá espacio libre en nuestra casilla de correo.

